

< 1. 文字コード形式 >

No.	項目	内容 いずれかを選択	
1	文字コード	UTF8 (BOM付)	UTF16 (BOM付)

< 2. ファイル、データ形式 >

No.	項目	内容 いずれかを選択	
1	C S V区切り文字	カンマ区切り (CSV)	タブ区切り (TSV)
2	項目ヘッダー行	出力する	出力しない
3	出力ファイルの暗号化	暗号化する	暗号化しない
4	項目の囲み	二重引用符で囲む (*)	囲まない

<3.出力ファイル>>出力ファイルは5種類。※①以外は対象者がいない場合は出力されない

No.	出力区分	備考
1	入場券（一般住民）	
2	入場券（別送者）	
3	お知らせ等（二重登録見込みなし転出者）	転出日の指定可
4	お知らせ等（二重登録見込みあり転出者）	転出日の指定可
5	選挙期間中の再転入復権者	・宛先選択可 転入元住所 市内現住所

No.24～No.39は選択により出力可否を設定

No.	小分類	①入場券（一般住民）	②入場券（別送者）	③お知らせ等 （二重登録見込みなし転出者）	④お知らせ等 （二重登録見込みあり転出者）	⑤選挙期間中の再転入復権者
1	郵便番号	○	○	○	○	○
2	住所	○	○	○	○	○
3	氏名	○	○	○	○	○
4	名簿番号	○	○	○	○	○
5	カスタマーバーコード	○	○	○	○	○
6	選挙管理委員会名	○	○	○	○	○
7	郵便番号	○	○	○	○	○
8	住所	○	○	○	○	○
9	電話番号	○	○	○	○	○
10	タイトル	○	○	○	○	○
11	選挙の種類	○	○	○	○	○
12	投票区	○	○	○	○	○
13	簿冊番号	○	○	○	○	○
14	頁番号	○	○	○	○	○
15	行番号	○	○	○	○	○
16	氏名	○	○	○	○	○
17	性別	○	○	○	○	○
18	投票日時	○	○	○	○	○
19	投票所	○	○	○	○	○
20	投票所案内図	○	○	○	○	○
21	投票所住所	○	○	○	○	○
22	受付用バーコード	○	○	○	○	○
23	任意記載欄	○	○	○	○	○
24	選挙1入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
25	選挙2入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
26	選挙3入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
27	選挙4入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
28	選挙5入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
29	選挙6入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
30	選挙7入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
31	選挙8入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
32	選挙9入場券印刷フラグ	○	○	-	-	○
33	カナ氏名	○	○	○	○	○
34	生年月日	○	○	○	○	○
35	住民番号	○	○	○	○	○
36	世帯番号	○	○	○	○	○
37	18歳フラグ	○	○	○	○	○
38	19歳フラグ	○	○	○	○	○
39	繰上投票日時	○	○	○	○	○

<4.名簿番号バーコード編集仕様>

NO	項目	桁数	備考	編集例 ※この通りに編集して下さい。
種類	ITF			
1	投票区番号	5		投票区番号:1 の場合 ⇒00001
2	簿冊番号	3		簿冊番号:1 ⇒001
3	頁番号	5		ページ番号:1 の場合 ⇒00001
4	行番号	2		行番号:1 の場合 ⇒01
5	選挙期日	8		投票日が西暦2023年11月19日の場合 ⇒20231119
6	全国地方公共団体コード	6		行政市の場合 ⇒139999
7	選挙/国民投票区分	1		⇒通常選挙は0、国民投票は1

<5.出力項目>※出力項目については設定可能

No.	大分類	小分類	属性	桁数/行	備考	例	投票所入 場券（封 書）	投票所入 場券 （圧着は がき（個 人））	投票所入 場券 （圧着は がき（世 帯2 人））	投票所入 場券 （圧着は がき（世 帯4 人））	投票所入 場券 （圧着な しはが き）
1	宛名	郵便番号	英数字	7		9999999		○			
2		住所	日本語	40	市区町村（転出者は都道府県）から 市区町村名＋字＋地番と方書の間に全角スペースが入る。	東京都立川市1丁目1番1号 行政 マンション		○			
3		氏名	日本語	60		選挙 一部		○			
4		名簿番号	英数字	9～21	<投票区>+“-”+<簿冊番号>+<頁番号>+“-” +<行番号>	01-1001-01		○	○	○	
5		カスタマーバーコード	英数字	-	日本郵便が定める規格に従う	19900021-1-1		○			
6	問い合わせ先	選挙管理委員会名	日本語	20	画面より指定	行政市選挙管理委員会	○	○			
7		郵便番号	英数字	8	画面より指定	999-9999	○	○			
8		住所	日本語	15	画面より指定	行政市1-1-1	○	○			
9		電話番号	英数字	15	画面より指定	123-456-7890	○	○			
10	記載事項	タイトル	日本語	15	画面より指定		○	○			
11		選挙の種類	日本語	25	画面より指定		○	○			
12		投票区	数字	5		1	○	○			
13		簿冊番号	数字	3		1	○	○			
14		頁番号	数字	5		1	○	○			
15		行番号	数字	2		1	○	○			
16		氏名	日本語	100		選挙 一部	○	○			
17		性別	日本語	2	「男」/「女」/「不明」の別を記載	男	任意	任意			
18		投票日時	日本語	25	画面より指定	令和5年11月19日 午前7時～ 午後8時	○	○			
19		投票所	日本語	25		○○小学校	○	○			
20		投票所案内図	日本語	25		MAP001投票所地図.bmp	○	○	○	○	
21		投票所住所	日本語	30	画面より指定	行政市1丁目1番1号	○	○			
22		受付用バーコード	数字	30	名簿番号（15桁）、選挙期日（投票期日）（8 桁）、全国地方公共団体コード（6桁）、選挙/国民 投票区分（1桁）を含む情報	00001001000010120231119139999 0	○	○			
23		任意記載欄	日本語	30		—	○	○			

以下 オプション出力項目（選択可）

No.	大分類	小分類	属性	桁数/行	備考	例
24		選挙1入場券印刷フラグ	英数字	1※備考	・選挙設定があり、印刷対象の場合は1、印刷対象 でない場合は0。 ※選挙設定がない場合は値なし（null）	選挙が1つの場合 例、都知事選挙 1,,,,,選挙が複数の場合 例、都知 事、衆議小選、衆議比例、最高裁国 民審査1,1,1,1,,, または 0,1,1,1,,, など
25		選挙2入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
26		選挙3入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
27		選挙4入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
28		選挙5入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
29		選挙6入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
30		選挙7入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
31		選挙8入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
32		選挙9入場券印刷フラグ	英数字	1※備考		
33		カナ氏名		100		センキョ イチロウ
34		生年月日	数字	8		19670109
35		住民番号	英数字	15		9900000450
36		世帯番号	英数字	15		19852
37		18歳フラグ	数字	1	18歳の選挙人にはフラグを設定	1
38		19歳フラグ	数字	1	19歳の選挙人にはフラグを設定	1
39		繰上投票日時	日本語	25	繰上投票となる場合は、投票日時にその旨を識別す る「（繰上）」を印字する	令和5年11月19日 午前7時～ 午後4時（繰上）